

Einrichten E-Mailprogramm Windows Live

Die benötigten Angaben sind:

- Email Adresse
- Benutzername
- Posteingangsserver
- Postausgangsserver
- 1. Windows Live Mail unterscheidet sich je nach Windowsversion 7 oder 8, der Vorgang ist allerdings bei allen gleich.

Klicken Sie auf Konten und danach auf *E-Mail hinzufügen*, falls Sie nicht automatisch zum Einrichtungsassistenten gelangen.

2. Bei der Auswahl der Konten wählen Sie *Andere* aus und tragen Ihre E-Mail Adresse sowie das dazugehörige Kennwort in die jeweiligen Felder ein.

Wichtig: Aktivieren Sie die Checkbox Servereinstellungen manuell konfigurieren und klicken anschliessend auf Weiter.







- 4. Tragen Sie bei Serveradresse den Servernamen ein.
- 5. Unter *Informationen zum Postausgangsserver* tragen Sie den Port *465* ein und aktivieren Sie die beiden Checkboxen *Erfordert eine Sichere Verbindung (SSL)* und *Erfordert eine Authentifizierung* und klicken anschliessend auf *Weiter*.

LeiserPublishing



- 6. Das Konto wurde nun eingerichtet.
- 7. Gehen Sie nun zu den Eigenschaften und wechseln zum Tab Server.





9. Wählen Sie die Option Gleiche Einstellungen wie für Posteingang verwenden aus und speichern Sie mit OK.

LeiserPublishing

Der Posteingangsserv	erist ein IMAP -Server.	schrichten für dieses Konto lesen können. Klicken Sie
Posteingang (IMAP):	Servername	Postausgangsserver
Postausgang (SMTP):	Servername	Anneldungsinformationen
Posteingangsserver		Gleiche Einstellungen wie für den Posteingangsserver verwenden
E-Mail-Benutzemame:	hans.muster@musterhans.ch	Anmeldung mit
Kennwort:		Kontoname:
	Kennwort speichern	Kennwort:
Mit Klartextauthent Anmeldg, durch ge	fizierung anmelden sicherte Kennwortauthentifizierg. (SPA)	Kennwort speichem Anmeldg. durch gesicherte Kennwortauthentifizierg. (SPA)
Postausgangsserver	the state of the s	OK Abbrechen

10. Das E-Mail Konto ist nun eingerichtet und kann verwendet werden.